

# HRD Logbook

Dane Krajów

**HB9DRV**

2010

Autorstwa: Simon Brown, HB9DRV

# HRD Logbook

## Dane Krajów

### Użyj menadżera plików krajów

problem:

- Podmioty DXCC zmieniają się i wymagają stałej aktualizacji.
- Unikalne znaki wywoławcze są kolejnym ciągle zmieniającym się podmiotem np. K5D jest wykorzystywane do uruchamiania w różnych miejscach, w różnych terminach.
- Dokładne wpisy i wyszukiwanie specjalnych stacji ogólnie musi być w 100% dokładne dla prawidłowego śledzenia dyplomów.

rozwiązanie:

- Zapewnić regularnie aktualizowanie krajów i plików niepowtarzalnych znaków wywoławczych do pobrania. Pliki te są aktualizowane codziennie, jeśli nie częściej, przez K7PT i dostępne na jego stronie internetowej [www.k7pt.com/hrd.htm](http://www.k7pt.com/hrd.htm).
- Wejdz : aktualizacje użytkownika Unikalne Call Manager w oknie Menedżera Krajów oraz ładowanie plików unikatowych stacji.
- Upewnij się, kraje wyszukiwania w pliku krajów, w oknie Lookup , oknie ALE i klastra DX wszystkie odzwierciedlają te same aktualne i dokładne informacje.

### Korzystanie z zaktualizowanych plików

Ta baza danych zawiera unikalne znaki wywoławcze stosowane przez różnych operatorów od 1970 roku. W tej bazie danych każdy sygnał wywoławczy ma pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć stację (patrz poniżej wyjaśnienia). Aktywne znaki wywoławcze mają w polu wartość 1 dla włączenia. Nieaktywne znaki wywoławcze są ustawione na 0 (zero) lub wyłączone.

Po zainstalowaniu HRD build 2493 i późniejsze, trzeba będzie pobrać Unikalne Plik Stacji zapisanie go jako . Plik xml na pulpicie następuje

1. Otwórz HRD Logbook
2. Otwórz okno Country Manager
3. Wybierz "Unique Calls"
4. Wybierz "Load"
5. Odszukaj i wybierz plik Unikalne połączenia na pulpicie
6. Kliknij "OK"
7. Kliknij "OK" ponownie

Unikalne bazy danych Znaków wywoławczych zostały przeznaczone do stosowania w dzienniku i przez wszystkie funkcje HRD. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć poszczególne stacje poprzez ustawienie opcji włączyć i wyłączyć.

Włącz oznacza, że połączenie z krajem będzie wyświetlane / podmiot w oknie klastra i miejscu ups wygląd.

Wyłącz hamuje wykorzystanie tych krajów.

Note:



Włączanie / wyłączanie nie ma wpływu na wcześniej zarejestrowane łączności.

### Następny krok.

Podaj szczegóły jednostki i aktywne terminy we wszystkich możliwych wyszukiwaniach.

Tekst Świadczony przez Chuck Degard K7PT & Terry Geny G4POP  
Tłumaczenie : SP4JEU